




คู่มือวิธี Set ค่า IP Address ระบบปฏิบัติการ Windows แบบ Vista




1. อยู่ที่หน้าจอ Desktop ของระบบปฏิบัติการ Windows Vista




2. ทำการคลิกขวาที่ไอคอน My Network Places แล้วเลือกคำสั่ง Properties




3. ให้คลิกเลือกที่หัวข้อ Manage network connections




4. ทำการคลิกขวาที่ Local Area Connection แล้วเลือกคำสั่ง Properties




5. ให้เลือกที่ Tab Networking ในหน้าจอของ Local Area Connection Properties



6. ในช่อง This Connection uses the following items: ให้คลิกเลือกที่ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ให้ปรากฏแถบสีน้ำเงินเสร็จแล้วให้คลิกเลือกปุ่มคำสั่ง Properties



7. จะพบกับหน้าจอ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties แล้วคลิกเลือกที่ Tab General




8. ให้คลิกเลือกที่ส่วนของ Use the following IP address: และพิมพ์ค่าลงไปให้สมบูรณ์

IP address 192.168. 210. XXX


(สำหรับ IP 192.168.111.XXX ให้เปลี่ยนเป็น IP 192.168.211.XXX)

Subnet mask 255.255.252.0


Default gateway 192.168.208.1




9. ส่วนที่ตัวเลือก Use the following DNS server addresses: ให้คลิกเลือกที่ปุ่ม Advanced...




10. จะพบกับหน้าจอ Advanced TCP/IP Settings



11. คลิกเลือกที่ Tab DNS ในช่องของ DNS server addresses, in order of use: ให้คลิกเลือกที่ปุ่ม Add




12. จะพบหน้าจอ TCP/IP DNS Server ในช่องของ DNS server: ให้พิมพ์ค่าลงไปให้ชัดเจน ดังนี้ 172.25.25.20 เสร็จแล้วกดปุ่ม Add




13

13. เมื่อกดปุ่ม Add แล้วจะพบว่าในช่อง DNS Server addresses, in order of use: จะปรากฏค่าตัวเลขขึ้นมาดังนี้ 172.25.25.20




14

14. คลิกเลือกที่ Tab WINS ในช่องของ WINS addresses, in order of use: ให้คลิกเลือกที่ปุ่ม Add




15

15. จะพบหน้าจอ TCP/IP WINS Server ในช่องของ WINS server: ให้พิมพ์ค่าลงไปให้ชัดเจนดังนี้ 172.25.25.22 เสร็จแล้วกดปุ่ม Add




16


16. เมื่อกดปุ่ม Add แล้วจะพบว่าในช่อง WINS addresses, in order of use: จะปรากฏค่าตัวเลขขึ้นมาดังนี้ 172.25.25.22



17. ให้กดปุ่ม OK ที่หน้าจอ Advanced TCP/IP Settings



18. ให้กดปุ่ม OK ที่หน้าจอ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties



19. เสร็จสิ้นการตั้งค่า IP Address รอสักครู่เสร็จแล้วทำการทดสอบเปิด โปรแกรม Internet Explorer เพื่อใช้งานได้